




Mietbus

Übertragung von Leerfahrten und Busstandzeiten zur Omnibusvermittlungszentrale OVZ

Grundeinstellungen

Damit Leerfahrten und Busfreimeldungen automatisch zur OVZ übertragen werden können, müssen sowohl bei der Lizenz der Deltaplan-Software wie auch seitens der OVZ Einstellungen vorgenommen werden. Hierzu wenden Sie sich bitte an Deltaplan (Telefon 07152/94 90 43) oder die OVZ (06224/93 99-0).

Außerdem müssen folgende Grundeinstellungen in Deltaplan-Mietbus vorgenommen werden: In den „Stammdaten: Einstellungen: Registerkarte Einstellungen“ kann mit dem Parameter „Prüfzeitraum für OVZ-Meldung“ eingestellt werden, welcher Zeitraum standardmäßig abgefragt wird.





Bei jedem Anwender kann mittels Parameter „OVZ-Meldung bei Programmende erstellen“ festgelegt werden, dass bei Programmende eine Meldung von Busfreimeldungen und / oder Leerfahrten an die OVZ übertragen wird. Zu finden ist dieser Parameter im Menü unter „Programm: Anwenderverwaltung“.

Beim Beenden von Deltaplan-Mietbus wird mit folgender Meldung dazu aufgefordert, Leerfahrten und / oder Busfreimeldungen zu ermitteln und an die OVZ zu übertragen:

Kürzel	Name	Zugriff	Pwd?	Pers. eMail
DPL	Deltaplan GmbH	3 - Supervisor	Nein	Nein
JÖS	Jörgen Schneider	3 - Supervisor	Nein	Nein
JS	Jendrik Schneider	3 - Supervisor	Nein	Nein
JSF	Jacqueline Straube-Funke	3 - Supervisor	Nein	Nein
MAX	Maximaluser zum Testen	2 - Maximal	Nein	Nein
MG	Mario Graunke	3 - Supervisor	Nein	Nein
MIN	Minimaluser zum Testen	0 - Minimal	Nein	Nein
SER	Jendrik Schneider	3 - Supervisor	Nein	Nein

Eigenschaften des Anwenders 'MAX' bearbeiten

Anwenderkürzel (max. 3 Zeichen): MAX

Voller Name (max. 30 Zeichen): Maximaluser zum Testen

Zugriffsberechtigung: 2 - Maximal

Nachfassliste bei Programmstart anzeigen

Rechnungsstatus ändern erlaubt

Auf Anwender verwalten

OVZ-Meldung bei Programmende erstellen

Mandantnummer Barkasse: 1 Anwender darf auf Girokonten buchen

Buttons: Passwort ändern, Speichern, Abbruch, Schließen

Sollen beispielweise keine Busfreimeldungen übertragen werden, so muss der entsprechende Parameter gesetzt werden. Diese Einstellung wird gespeichert und beim nächsten Start der Funktion voreingestellt. Der vorgeschlagene Zeitraum ergibt sich aus den Einträgen aus den „Stammdaten: Einstellungen“ (siehe oben).

Was wird übertragen?

Zur OVZ übertragen werden folgende Daten:

- Übertragen werden alle Leerfahrten, die sich aus Mietbusaufträgen der Art „Hinfahrt“, „Abholung“ und „Transfer“ ergeben. Diese drei Fahrttypen beinhalten jeweils eine Leerfahrt, die ermittelt und übertragen wird.

Damit die Leerfahrt korrekt erkannt wird, müssen sowohl die Abfahrtszeiten sowie der Kundenzustieg bzw. Kundenausstieg korrekt erfasst sein. Die Leerfahrt ergibt sich jeweils aus der Zeitdifferenz zwischen der Abfahrt am Depot und dem Kundenzustieg bzw. bei Abholungen umgekehrt. Die Strecke ergibt sich aus den im Auftrag eingetragenen Kilometern.

Zur korrekten geografischen Auflistung der Leerfahrt auf dem OVZ-Portal wiederum, müssen Ausgangsort und Fahrziel möglichst genau erfasst werden. Der Sitz Ihres Unternehmens ist in der OVZ-Datenbank bereits erfasst und wird als Start bzw. Ziel der Leerfahrt automatisch zugeordnet.



Auftrag Nr. 30/2014 bearbeiten - D

Kundenzeichen: [] Sprache: Deutsch Organisation: [] Gesamtpreis drucken Auftragsbeschreibung: []

Ansprechpartner: Herr Döring, Andreas Preisangaben in: EURO inklusive 19,00 % MwSt

F35

Ausgangsort: **Stuttgart** Fahrtziel: **Wien** Fremdbus von: []

Adresse: [] Adresse: Stefanstraße 12 Sollbus: F34

PLZ + Ort: [] PLZ + Ort: []

Fahrttyp: **Hinfahrt** Depot: [] Fahrtbeginn: 14.05.2014 Fahrtende: 15.05.2014 Regiekennzeichen: Mietbusfahrt Ausstattung: Fernreisebus/WC

Abfahrt Depot: 14.05.2014 um 06:30 Uhr Bereitstellung um 17:00 Uhr Abfahrt um [] Uhr

Typ	Ort	Datum	Zeit

Rückfahrt um [] Uhr Fahrtende um 06:00 Uhr Rückkehr Depot 15.05.2014 um 06:30 Uhr

Fremdleistung: Stadtführung Preis p. P. 90,00 Option: [] []

Fahrtbeschreibung: Für Ihren diesjährigen Ausflug empfehlen wir Ihnen wunderschöne österreichische Stadt

- Alle Busstandzeiten, die sich aus den im OVZ-Portal eingetragenen Fahrzeugen ergeben. Sie müssen also zuerst im OVZ-Portal alle Reisebusse mit deren Kennzeichen eintragen, deren Standzeiten Sie auf dem OVZ-Portal veröffentlichen wollen. Indem Sie lediglich die Kennzeichen ausgewählter Fahrzeuge eintragen, können Sie beispielweise beeinflussen, dass nur die Standzeiten einiger und nicht aller Reisewagen berücksichtigt werden.

Die Busstandzeit ergibt sich aus den disponierten Aufträgen der relevanten Fahrzeuge.

Auftragskalender 12.03.-25.03.2014

Fahrzeug	Mi. 12.	Do. 13.	Fr. 14.	Sa. 15.	So. 16.	Mo. 17.	Di. 18.	Mi. 19.	Do. 20.
BB-CK 911									
BB-DP 125									
BB-DP 150									
BB-DP 399									
BB-VZ 709									
Fremdbus									
BB-DP 151				BB-DP 151S: Deltaplan GmbH/Stuttgart -> Wien, (07:00) - (16.03.,21:00)			BB-DP 151: Deltaplan GmbH/Höxter -> London, (18.03.,18:00) - (19.03.,18:00)		
BB-DP 153				BB-DP 153: Deltaplan GmbH/Stuttgart -> Paris, (13.03.,06:45) - (16.03.,21:00)					
BB-DP 154				BB-DP 154: Hemminger Reisebüro GmbH/Paris -> Zürich, (18.00) - (16.03.,08:00)				BB-DP 154:	
BB-DP 28									
RR-DP 56									



Im Auftragskalender „Funktion „Übersichten + Drucke: Auftragskalender“ bzw. „Strg + A“) können die Standzeiten festgestellt werden. Im Beispiel würden die rot markierten Zeiträume übertragen werden.

Damit die Standzeiten ermittelt werden können, müssen die Aufträge entweder im Mietbus-Auftragskalender oder mit der Deltaplan-Disposition Fahrzeugen zugeteilt werden. Im Auftragskalender können Sie einen Auftrag mit der rechten Maustaste anklicken und ein Fahrzeug zuteilen.

Für weitere Fragen stehen Ihnen die Deltaplan-Hotline unter 07152/94 90 43 oder die Omnibus Vermittlungszentrale OVZ unter der Rufnummer 06224/93 99-0 zur Verfügung.